

Configurazione email su Windows Phone

Per configurare il tuo indirizzo email @teletu.it puoi seguire queste indicazioni:


1. Premi il tasto **Start**, seleziona **Applicazioni** a sinistra e clicca sull'icona **Impostazioni**




3. Seleziona **E-mail e account** e clicca su **Aggiungi un account**




4. Premi il tasto **Setup Avanzato**



5. Premi il tasto **E-mail** ed inserisci il tuo indirizzo email @teletu.it



6. Seleziona **Password** ed inserisci la password di accesso alla Webmail, quindi clicca su **Avanti** in basso



7. Premi il tasto **e-mail internet**




8. Compila i campi come segue:

- **Nome account:** inserisci un nome a tua scelta
- **Nome:** inserisci il tuo nome



- **Server della posta in arrivo:** pop.teletu.it



- **Tipo di account:** seleziona POP3

- **Nome utente:** l'Account completo del dominio @teletu.it, che ti è stato assegnato da TeleTu quando hai creato l'indirizzo email.

Se non lo ricordi, accedi alla **Webmail** e clicca su “Preferenze” in alto (o “Preferenze-Dettagli Personali” se utilizzi il browser Internet Explorer)

- **Password:** digita la tua password di accesso alla Webmail
- **Server della posta in uscita:** smtp.teletu.it



The image shows a vertical login form with a dark background. At the top, there are two radio buttons: 'POP3' (which is selected and highlighted with a red box) and 'IMAP4'. Below this is a text input field for 'Nome utente' (highlighted with a red box). Underneath, there are example email addresses: 'Esempi: prova, prova@example.com, dominio\prova'. This is followed by a 'Password' input field (highlighted with a red box) containing several asterisks. Below that is a 'Server della posta in uscita (SMTP)' input field (highlighted with a red box) containing the text 'smtp.teletu.it'. At the bottom of the form is a button labeled 'accedi'.

9. Premi il tasto **Il server di posta in uscita richiede l'autenticazione** per attivare l'autenticazione SMTP

[Offerte TeleTu](#)

ACCOUNT E-MAIL INTERNET

Esempi: prova, prova@example.com,
dominio\prova

Password

Server della posta in uscita (SMTP)
smtp.teletu.it

Il server di posta in uscita richiede
l'autenticazione

Usa le stesse credenziali per inviare
e-mail

impostazioni avanzate

accedi

10. Seleziona **Usa le stesse credenziali per inviare e-mail** per attivare questa funzione

ACCOUNT E-MAIL INTERNET

Nome utente

Esempi: prova, prova@example.com,
dominio\prova

Password

Server della posta in uscita (SMTP)
smtp.teletu.it


Il server di posta in uscita richiede
l'autenticazione

Usa le stesse credenziali per inviare
e-mail

accedi

11. Premi il tasto **Impostazioni Avanzate**

12. Verifica che non siano selezionate le voci **Richiedi SSL per la posta in arrivo** e **Richiedi SSL per la posta in uscita**



13. Premi il tasto **Accedi** in basso alla schermata

Ora il tuo Account è registrato e puoi inviare e ricevere email dal tuo cellulare.

Se vuoi configurare un altro [account di posta elettronica](#) visualizza i [Parametri Pop3 Imap e Smtip](#) necessari per invio e ricezione delle e-mail